

## IMPORTANT NOTE

- **REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:**

- Pentium IV® 1 GHz
- 512 Mb RAM - (\*) 2 Gb RAM per Windows Vista Professional
- Consigliata scheda grafica ad alta risoluzione 32 Mb RAM dedicati - (\*) 256 Mb di RAM con Windows Vista Professional
- Windows XP SP2 o Windows Vista Professional 32 bit (\*)
- mouse a tre tasti 3 , centrale rotellina.
- 512 Mb di spazio disponibile sull' hard disk per l'installazione di ARC+.
- A PDF reader.

- **ARC+ 2ª EDITION PROTEZIONE:**

**ATTENZIONE! PROTEZIONE SENTINEL NON SUPPORTATA.**

- Le chiavi con numero di serie di 10 cifre, che cominciano con "200", es. : 20040617022, devono essere sostituite.

**Per il funzionamento è necessaria una HASP ALADDIN per il funzionamento ARC+ 2<sup>nd</sup> Edition.**

- Il numero di serie di un ALADDIN (HASP), che include 5 cifre, es. : 90333.

- **INSTALLAZIONE DI ARC+ 2ª:**

- **L'installazione deve essere fatta dall'amministratore.**
- **Installare ARC+ in una nuova cartella.**
- **Ricordarsi di attivare la "Desktop shortcut" ( scorciatoia desktop ), durante l'installazione dei file.**  
Questa funzione esegue una chiamata alla versione scelta di ARCPLUS, sostituisce la precedente versione del SETREG sul desktop:
  - Permette di utilizzare più versioni;
  - Protegge dall'uso simultaneo di più versioni, metodo che creerebbe danni al sistema;
  - Durante l'installazione di ARC+ 2<sup>nd</sup> Edition, la nuova versione viene automaticamente configurata con un nome di default che è possibile rinominare;

- **DISINSTALLAZIONE DELLA 2ª EDITION:**

- Usare il nuovo Runner Manager di ARC+ per disinstallare il software direttamente dal menù contestuale (tramite il tasto destro del mouse) sulla lista; sono disponibili varie opzioni:
- Da ARC+ 2ª Edition sul menù START di Windows, scegliere "Uninstall ARC+ 2ª Edition".
- Oppure tramite il programma "UNINS000.EXE" dentro la cartella di ARC+ 2ª Edition.

- **AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DEL SOFTWARE**

**Consigliamo di controllare periodicamente gli aggiornamenti disponibili.**

- Il nuovo ARC+ Update Manager si attiva periodicamente per la ricerca degli aggiornamenti. E' possibile trovarli nel menù contestuale attivando "Open ARC Update Manager"

- Quando la vostra versione è stata aggiornata, sarà visualizzato un messaggio che indicherà lo stato di aggiornamento del software.